

Upgrade auf Windows 7 auf den Tablet PCs J3400, C5, F5 und LE1700

Übersicht

In diesem Dokument finden Sie Anweisungen zum Upgrade auf Microsoft® Windows® 7 auf den Tablet PCs J3400, C5, F5 und LE1700 von Motion Computing®. Auf der Microsoft-Website finden Sie ebenfalls Anweisungen zum Upgrade. Dieses Dokument ist mit den Microsoft-Anweisungen verknüpft und führt zusätzliche Anforderungen und Anweisungen für das Upgrade auf Ihrem Tablet PC auf.

Wichtig: Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, empfiehlt Motion Computing eine Sicherung Ihres Systems.

Upgrade-Methoden

Microsoft unterstützt die unten beschriebenen Upgrade-Methoden.

Für Windows Vista unterstützt Microsoft zwei Upgrade-Methoden:

- **Empfohlen:** Eine Upgrade-Option, bei der Ihre Dateien, Einstellungen und Programme aus Windows Vista beibehalten werden.
- Eine benutzerdefinierte Installation, auch als „Neuinstallation“ bezeichnet, bei der Ihre Programme, Dateien und Einstellungen nicht beibehalten werden.

Für Windows XP unterstützt Microsoft eine benutzerdefinierte Installation (oben beschrieben).

Auf der Microsoft-Website finden Sie aktuelle Informationen und Details zu den Windows 7-Upgrade-Methoden. Links zu der Website finden Sie unter [Klicken Sie auf Ja](#) und dann auf **Fertig stellen**. Ihr Tablet PC wird neu gestartet.

Upgrade-Schritte für Ihren Tablet PC

Die wichtigsten Schritte beim Upgrade Ihres Tablet PC auf Windows 7 sehen folgendermaßen aus:

	<i>Informationen zu diesem Schritt</i>	<i>Siehe Abschnitt</i>
1	Stellen Sie sicher, dass die Upgrade-Anforderungen erfüllt werden.	Upgrade-Anforderungen
2	Aktualisieren Sie Ihren Tablet PC auf das aktuelle Windows 7-System-BIOS.	Weitere Anforderungen finden Sie in den Upgrade-Anweisungen auf der Microsoft-Website. (Links zu der Website finden Sie unter Klicken Sie auf Ja und dann auf Fertig stellen. Ihr Tablet PC wird neu gestartet. <ul style="list-style-type: none"> • .)

3	Deinstallieren Sie bei Bedarf OmniPass™.	Der Tablet PC muss über die aktuelle Version des System-BIOS verfügen, bevor mit dem Upgrade begonnen wird. Wenn Sie das BIOS Ihres Tablet PCs aktualisieren möchten, rufen Sie http://www.motioncomputing.com/support/driver_download.asp auf und wählen Sie das aktuelle Windows 7-BIOS für Ihr Tablet PC-Modell aus.
4	Führen Sie das Upgrade auf Windows 7 aus.	1. Klicken Sie auf Ja und dann auf Fertig stellen . Ihr Tablet PC wird neu gestartet.
5	Schließen Sie das Upgrade ab, indem Sie Windows-Updates installieren und die Software und die Treiber auf Ihrem Tablet PC aktualisieren.	Abschließen des Upgrades

Upgrade-Anforderungen

Die folgenden Hardware-Anforderungen müssen erfüllt werden, bevor das Windows 7-Upgrade ausgeführt werden kann:

- Tablet PC Motion J3400, C5, F5 oder LE1700 mit Microsoft Windows Vista oder Windows XP
- 15 GB freier Festplattenspeicher (Windows 7 benötigt nicht so viel Speicherplatz, das Installationsprogramm benötigt den Platz jedoch für das Upgrade.)
- Tastatur
- USB-DVD-Laufwerk
- Stromversorgung für Motion Tablet PC
- Aktive Netzwerkverbindung (Kabelverbindung empfohlen)
- *Optional*: FlexDock/MobileDock
- Weitere Anforderungen finden Sie in den Upgrade-Anweisungen auf der Microsoft-Website. (Links zu der Website finden Sie unter [Klicken Sie auf Ja](#) und dann auf **Fertig stellen**. Ihr Tablet PC wird neu gestartet.
- .)

Aktualisieren auf das aktuelle Windows 7-System-BIOS

Der Tablet PC muss über die aktuelle Version des System-BIOS verfügen, bevor mit dem Upgrade begonnen wird. Wenn Sie das BIOS Ihres Tablet PCs aktualisieren möchten, rufen Sie http://www.motioncomputing.com/support/driver_download.asp auf und wählen Sie das aktuelle Windows 7-BIOS für Ihr Tablet PC-Modell aus.

Deinstallieren von OmniPass (5-Series-Versionen)

Sie müssen OmniPass vor dem Upgrade deinstallieren, wenn Sie ein Upgrade von Windows Vista aus ausführen und Sie über die 5-Series-Version von OmniPass verfügen. Wenn Sie OmniPass Version 6 und höher verwenden oder wenn sie ein Upgrade von Windows XP aus ausführen, können Sie diesen Schritt überspringen.

So stellen Sie fest, welche Version von OmniPass sich auf Ihrem Tablet PC befindet:

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Motion OmniPass > OmniPass Control Center**.
2. In der linken Navigationsleiste wird die Version angezeigt.

So deinstallieren Sie OmniPass (5-Series-Version):

2. Klicken Sie auf die Windows-Startschaltfläche und dann auf **Systemsteuerung**.
3. Klicken Sie unter **Programme** auf **Programm deinstallieren**.
4. Klicken Sie auf **OmniPass**, um das Kontrollkästchen zu aktivieren, und klicken Sie dann in der Menüleiste oben auf **Deinstallieren**.

Das Deinstallationsfenster zu **Softex OmniPass** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf **Weiter**.

Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie OmniPass deinstallieren möchten.

Nach der Deinstallation von OmniPass wird das Fenster **Maintenance Complete** (Wartung abgeschlossen) angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie Ihren Tablet PC neu starten möchten.

7. Klicken Sie auf **Ja** und dann auf **Fertig stellen**. Ihr Tablet PC wird neu gestartet.

Windows XP-Modus

Unter Windows 7 können Sie den Windows XP-Modus verwenden, um Windows XP-Anwendungen auszuführen. Mit dem Windows XP-Modus können Sie auf Windows 7 umsteigen und dennoch Anwendungen verwenden, die nur unter Windows XP ausgeführt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter [Windows XP-Modus](#).

Upgrade auf Windows 7

Auf der Microsoft-Website finden Sie Anweisungen zum Upgrade auf Windows 7. Im Folgenden finden Sie Links zu diesen Anweisungen.

Wichtig: Nachdem Sie die von Microsoft beschriebenen Upgrade-Schritte durchgeführt haben, müssen Sie zu diesem Dokument zurückkehren und die Schritte unter [Abschließen des Upgrades](#) durchführen, um das Upgrade Ihres Tablet PC abzuschließen.

Upgrade von Windows Vista aus

Befolgen Sie die Upgrade-Anweisungen auf der Microsoft-Website unter

<http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/help/upgrading-from-windows-vista-to-windows-7>

Upgrade von Windows XP aus

Befolgen Sie die Upgrade-Anweisungen auf der Microsoft-Website unter <http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7>

Abschließen des Upgrades

Nachdem Sie die von Microsoft beschriebenen Upgrade-Schritte durchgeführt haben, müssen Sie das Windows 7-Upgrade auf Ihrem Tablet PC durch folgende Schritte abschließen:

1. Installieren Sie die Windows-Updates.
2. Aktualisieren Sie Software und Treiber Ihres Tablet PCs.

Installieren von Windows-Updates

Nachdem Sie die von Microsoft beschriebenen Upgrade-Schritte durchgeführt haben, müssen Sie eventuell Windows-Updates auf Ihrem PC installieren.

So installieren Sie Windows-Updates:

1. Wählen Sie **Start > Alle Programme > Windows Update**.
2. Installieren Sie etwaige Updates, einschließlich optionaler Updates, die heruntergeladen wurden.

Aktualisieren von Software und Treibern des Tablet PCs

Nach Installation der Windows-Updates empfiehlt Ihnen Motion Computing, http://www.motioncomputing.com/support/driver_download.asp aufzurufen und nach aktuelleren Updates für Software und Treiber zu suchen.